Créer un DVD avec DVDStyler

Voici un guide pour DVDStyler 1.4

Important : les vidéos pour le disque, doivent être déjà au standart DVD et doivent avoir toutes la même résolution vidéo et le même encodage audio.

Pour rappel en PAL : résolution vidéo (mpeg 2) : 720 x 576 ou 704 x 576 ou 352 x 576 . (Il y a aussi 352 x 288).

Format audio : AC3 (Dolby Digital) ou MP2. (Mpeg -1 audio layer 2). LPCM non encore testé.

Fonctions de base

<u>Créer un DVD</u> <u>Un exemple de menu possible</u>

Fonctions avancées

Mettre des imagettes dans le menu Lire les vidéos à la suite Le Chapitrage Les sous-menus Faire un menu sonorisé et aussi un menu animé



Pour commencer :

Cliquer sur l'onglet Répertoires,

se déplacer dans l'arborescence, et glisser / deposer les vidéos dans le bandeau du bas.



Cliquer sur l'onglet Arrieres plans.

Mettre une des images proposées en arrière plan du menu, en double-cliquant dessus.

Astuce :dans l'onglet Répertoires, en double-cliquant sur un fichier image, on peut mettre cette image en arrière plan du menu.



Cliquer sur l'onglet Bouttons (!). Là, va commencer l'interactivité du menu.

Glisser déposer "button" (! !) dans le menu, où on veut.



Double-cliquer sur "boutton1" (!!!), pour activer sa fonction.



Une fenêtre apparaît.

Dans cette fenêtre :

Dans "Action", "Lien vers" : associer le n° du titre avec le n° de la vidéo.

C'est à dire que si on a mis 3 vidéos, dans le 1er bouton la 1ere video sera le titre 1, dans le 2e bouton la 2e video sera le titre 2, etc...

Dans "Aspect du boutton", "Label" : donner un nom qui corespond à la vidéo concernée.

	1			
) personalisé	/	·		
Focus	/	auto	×	1778
auto		×	auto	~
/		auto	×	
enoct du	houtton			
appect uu	NO MILLOIT			
abet boutton1				Police
abel: boutton1	Normal Sur-in	tensifié Sélectionné		Police
abel: boutton1	Normal Sur-in	tensifié Sélectionné		Police
abel: boutton1	Normal Sur-in	tensifié Sélectionné		Police

Properties			
Action ⓒ Lier vers Hileset	Bire 2 v chapire 1 v		
Focus	auto	v	
auto	*	auto	~
Aspect du boutte Labet Video R Couleur de texte	Surintensifié Sélectionné 		Police
	ОК	Annuler	

Mettre un titre.

Un clic droit sur l'image du menu : "Ajouter" > "Texte" et on titre le menu.



Et pour finir.

Pour créer le DVD, il suffit de cliquer sur la petite icone en forme d'engrenage.

Choisir un repertoire de destination et cliquer sur "Demarrer".

Une image ISO sera générée pour votre logiciel de gravure préféré.

NOUVEAU

Un logiciel leger et facile pour graver les images disque : ImgBurn



Création du DVD		Création du DVD	
Sommaire:		Sommaire:	
Préparation Création de menus Création du DVD		Préparaion Création du DVD Création du DVD Création de l'image ISO La création a réussit.	
Détails:		Détails:	
STAT: VOBU 4752 at 1382MB, 3 PGCS STAT: VOBU 4768 at 1366MB, 3 PGCS STAT: VOBU 4784 at 1324MB, 3 PGCS STAT: VOBU 4784 at 1324MB, 3 PGCS STAT: VOBU 4816 at 1401MB, 3 PGCS STAT: VOBU 4832 at 1406MB, 3 PGCS STAT: VOBU 4846 at 1411MB, 3 PGCS STAT: VOBU 4864 at 1416MB, 3 PGCS STAT: VOBU 4896 at 1425MB, 3 PGCS STAT: VOBU 4896 at 1425MB, 3 PGCS STAT: VOBU 4912 at 1430MB, 3 PGCS		Max brk space used 4000 1786138 extents written (3488 Mb) La création a réussit	
<< Cacher les détails	Annuler	<< Cacher les détails	Fermer
Création en cours.		Terminé. L'image ISO	peut être gravée

maintenant.

Voila les grandes lignes pour debuter.

retour au début

Un exemple de menu possible avec DVDStyler.

A partir d'un DVD de graveur de salon, j'avais refait un disque avec un menu plus personnalisé et beaucoup plus beau.



Lire les vidéos à la suite

Par défaut, quand une vidéo est terminée, on revient au menu. Si on veut lire la vidéo suivante ou toutes les vidéos à la suite, voici la procédure.

Double-cliquer sur Titre 1 pour commencer, et dans la fenêtre à la ligne "Post Commandes", il faut spécifier l'action à la fin de la vidéo en cours.

(C'est plus long et plus compliqué à dire qu' à faire. Voir en face).



Pour le titre 1 on selectionne "jump title 2".

Pour le titre 2 "jump title 3", etc ..

Sauf le dernier titre où on ne change rien, pour revenir au menu.

Particularité : sur le dernier titre, si on selectionne "jump title 1", on a un DVD qui lit en boucle !

Properties	
Objet vidéo Nom de fichier:	E:\DVD\Mode Reauthor 2\VIDE0_TS\VTS_02_1.V0B
Chapitres:	15:00,30:00,45:00,1:00:00
Pause:	0
Titre	
Pre commandes:	×
Post commande:	s: call vmgm menu 1;
Audio/Vidéo	call menu; jump title 1; jump title 2; ↓ jump title 3;

Le chapitrage

Il s'agit de placer des points de repères dans une vidéo, pour y acceder instantanement, soit par la touche >>I de la télécommande, soit par un "bouton" du menu ou du sous-menu.

En double-cliquant sur l'icone d'une vidéo dans le bandeau en bas, on fait apparaître une fenêtre.

Par defaut, la ligne "Chapitres" est marquée :

15:00,30:00,45:00,1:00:00

Ce qui veut dire :1er chapitre à 15 mn apres le début, 2e chapitre à 30 mn, etc ...

Dans l'exemple en face, pour une vidéo courte, j'ai fait des chapitres toutes les 5 mn.

Ce qui donne : 05:00,10:00,15:00

Voilà le principe.

A vous de determiner vos propres valeurs.

	Properties				
	Objet vidéo				
	Nom de richier. E: 10/00/10/00/15:00 Chapitres: 05:00/10:00/15:00 Pause: 0				
SCE	Titre				
	Pre commandes: V Post commandes: Call vmgm menu 1; V 3Cene 3				
	Audio/Vidéo OK Annuler				
7					
Menu 3	Titre 1 Titre 2 Titre 2 Tit				

Si le DVD a été rippé avec **DVD Decrypter**, se servir des fichiers infos texte.

Dans DVD Decrypter, aller dans Tools / settings / onglet IFO Mode et cocher la case "Chapter Information – DVDLab".

Le fichier texte obtenu apres le rip, sera dans cette forme : **00:00:00:000** (heure : minute : seconde : milliseconde), Supprimer les millisecondes et faire des copier/coller.

Mettre des imagettes dans le menu

Le logiciel que j'utilise pour capturer des image à partir des vidéos est **ImageGrab**. Il est tres simple d'emploi.

Les meilleures tailles des imagettes, pour bien s'inserer dans le menu sans déborder, sont autour de 200 x 150. Cela dépend aussi du nombre d'imagettes du menu.

Cliquer sur l'onglet Répertoires, se déplacer dans l'explorateur, et par glisser / deposer, mettre les imagettes dans le menu, à proximité du lien interactif concerné.



Voilà le résultat au final. retour au début

Les sous-menus

Dans le bandeau du bas, on fait un clic droit et on selectionne "Ajouter > Menu"

Mettre le nombre de menus que l'on désire.

Glisser-deposer les boutons.

Double-cliquer sur les boutons pour les nommer et pour activer leur lien.

Exemple ici :

bouton "Film 1" lien vers "Menu 2"

bouton "Film 2" lien vers "Menu 3"

Chaque menu affichera les chapitres.



Pour chaque menu, on dépose les boutons et on active leurs fonctions.

Exemple :

Menu 2 (1er sous-menu)

bouton 1 : lien vers "titre1", "chapitre 1"

bouton 2 : lien vers "titre1", "chapitre 2"

etc ...

Menu 3 (2e sous-menu)

bouton 1 : lien vers "titre2", "chapitre 1"

bouton 2 : lien vers "titre2", "chapitre 2"

etc ...

Si on se trompe ou si on oublie un lien d'un bouton, eh bien on aura la surprise devant le téléviseur, de revenir au debut du 1er film, par exemple.

Je vous conseille d'utiliser des DVD réenregistrables pour tester, avant la gravure définitive sur un DVD+/-R.

retour au début

Exemple : fenêtre propriétés du Bouton 3 dans le Menu 2 (Film 2)

ction —		Film	2		
Lier vers	titleset 1	titre 2	🖌 chapitre 3 🖌		
personalisé			/		
Focus		1	auto	~	
auto		/	,	auto	~
			-	1000	
	/		auto	v	
spect du	boutton		auto	×	Police
spect du bel: scene 3	boutton	Sur-intensifié	auto Sélectionné	V	 Police
spect du bel: scene 3 uleur de texte	boutton Normal	Sur-intensifié	auto Sélectionné	×	 Police
spect du bel: scene 3 uleur de texte uleur de fond:	Normal	Sur-intensifié	sélectionné		Police

Menu sonorisé et menu animé

Principe : au lieu de mettre une image fixe en arrière-plan, on met à la place une vidéo. Une vidéo est en fait une succession d'images (25 /s) + de l'audio.

On peut ainsi faire 2 sortes de menu :

1 – Arrière-plan fixe avec de la musique

Préparation : Avec **TMPGEnc** par exemple, on choisi une image jpeg dans "Video Source", on ajoute une musique mp2, mp3 ou WAV dans "Audio Source". On charge le format DVD (Pal). Et on clique sur "Encode".

La durée de la vidéo obtenue sera la durée de la musique choisie.

Le resultat donnera un arrière-plan fixe avec un fond musical.

2 – Arrière-plan animé par une vidéo.

Là, il faudra prendre une vidéo courte de quelques minutes. Un vidéo clip d'une chaine musicale ou un extrait de votre film.

Préparation : Si vous n'avez pas de logiciel de montage vidéo, on peut utiliser DVD Shrink en mode Re-author, on utilise l'explorateur du logiciel pour selectionner un fichier VOB sur le disgue dur, ou une vidéo sur un DVD. Avec le symbole "deux flèches inversées", en haut à droite, on determine le début et la fin de l'extrait vidéo. On sauvegarde le resultat dans un dossier.

Dans Répertoires,

selectionner votre fichier vidéo, en double-cliquant sur son icone.

L'écran reste noir, c'est normal. Mais le chemin de la vidéo est affichée dans l'emplacement du menu.

Ensuite. on continue la création du DVD, comme indiqué au début du guide.

Limitations : le logiciel ne permet ni texte ni imagettes dans cette configuration.

Pour ajouter un titre dans le menu, on peut tricher en fait ! Il suffit d'ajouter un dernier bouton et de donner le nom du titre à ce bouton.

▼ 4		
	E:OVD/Merue Colonnes.mpg	[E:\DVD\Menus\albatros.mpg]
	\uparrow	
• Project	double-cliquer	